



台北世界貿易中心 WLAN 免費無線上網服務使用說明

壹、上網地點：

台北世界貿易中心展覽大樓一樓全區、二樓 H 區展場、二樓會議室及二樓餐廳。

貳、使用無線上網服務基本設備：

1. Notebook 筆記型電腦或 PDA。
2. 符合 Wi-Fi 認證的 802.11b/802.11g 無線網路卡(PCMCIA、USB、CF 或電腦內建的無線網路卡)。

參、客戶端設備設定：

1. 請將無線網路卡確實插妥(如為內建請確認是否已啟用該程式)
2. 安裝好無線網卡驅動程式。
3. 無線網路的 SSID 設為 “twtclf” 或 “twtc2f” (小寫)；WEP 設為關閉(Disable)。

檢查 SSID 設定方法如下

- a. 按 “開始” => “設定” => “控制台”
- b. 若為 Win2000，請按 “網路與撥號連線”；
若為 Win XP，請按 “網路和網際網路連線” => “網路連線”；
若為 Win 98，請按 “網路”，然後跳到步驟 d
- c. 請在區域網路圖示上按右鍵，選擇 “內容”
- d. 找到無線網路卡後，於右下方按下 “設定” 或 “內容”
- e. 確定無線網路卡的設定當中，SSID(或 ESSID)為 “twtclf” 或 “twtc2f ”

4. 取消 TCP/IP，IP 及 DNS 指定設定

- a. 按 “開始” => “設定” => “控制台”
- b. 若為 Win2000，請按 “網路與撥號連線”；
若為 Win XP，請按 “網路和網際網路連線” => “網路連線”；
若為 Win 98，請按 “網路”，然後跳到步驟 d
- c. 請在區域網路圖示上按右鍵，選擇 “內容”
- d. 在 “一般” 內選點 “TCP/IP”，將 IP 及 DNS 設定為 「自動取得」

5. 打開網路瀏覽器，至 “網際網路選項” 中的 “隱私” 將 「快顯封鎖」 取消。
6. 至瀏覽器中 “網際網路連線”，設定為 “永不撥號連線”
7. 重新啟動瀏覽器，即可開始使用無線上網

肆、本服務使用注意事項：

1. 僅提供來訪買主及參展廠商收發 e-mail 及瀏覽網頁等基本服務，如因業務需要長時間使用網路或大量上傳下載資料時，請另行申請 ADSL。
2. 使用本服務時請務必慎加保護您公司(個人)資料安全與隱私，若因故發生商業損失或法律爭議等問題，請自行負責。

-----本服務由中華民國對外貿易發展協會提供-----